


Outlook でのメールアカウント追加方法

株式会社 IT コア


Outlook が初回起動且つ Outlook のバージョンは 2016 の場合
IT コアのメールサーバーは、POP before SMTP を使用しており、SMTP 認証に対応していません。

従って、通常の初回起動時の簡易設定では追加できないので、以下の方法でアカウントを設定します。


1. コントロールパネルの [Mail (Microsoft Outlook 2016)] アイコンをクリック
(表示方法: 小さいアイコン に変更すると表示されます)




2. 途中このような選択肢が出現したら「プロファイルの表示」を選択します。
(出ないこともあります)



3. 「追加」をクリック。



4. 任意のプロファイル名を入力して「OK」をクリック



5. [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)]
を選択して[次へ(N)]をクリック。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するが、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

6. 「POP または IMAP」を選択してクリック

アカウントの追加

サービスの選択

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

7. 「POP と IMAP のアカウント設定」で各項目入力後、「詳細設定」をクリックします

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): TEST

電子メール アドレス(E): info@

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): mail.

送信メール サーバー (SMTP)(Q): smtp.

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

名前: 任意のお名前を入力します。メール差出人欄などに表示されます。

電子メールアドレス: 設定しているお客様メールアドレス

アカウントの種類: POP3

受信メールサーバー: mail.(お客様ドメイン)

※ドメインが「example.com」なら mail.example.com

送信メールサーバー: smtp.(お客様ドメイン)

アカウント名: アカウントユーザー名、末尾に数字が付いているものです。

パスワード: アカウントのパスワードを入力します


入力後、「詳細設定」をクリック。

8. 「詳細設定」以下のように設定後、「OK」をクリック。


⇒「送信サーバー」タブ

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れる。

「メールを送信する前に受信メールサーバにログオンする」にチェックを入れる。



⇒「詳細設定」タブ



受信サーバー: 110

送信サーバー: 587

9. [アカウント設定のテスト]ボタンをクリック。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): TEST
電子メール アドレス(E): info@

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.
送信メール サーバー (SMTP)(Q): smtp.

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

[テストアカウント設定]の画面にて、受信・送信共に[状況]が完了となったら、[閉じる(C)]をクリック。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク	エラー	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン		完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信		完了

10. 「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」にチェックを入れ
[次へ]をクリック。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): TEST
電子メール アドレス(E): info@

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.
送信メール サーバー (SMTP)(Q): smtp.

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(L):
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)
 「次へ」をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

11. [完了]をクリックし設定完了。

アカウントの追加

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) 完了